



# FICHE TECHNIQUE N°10


TEC 0710 LE BAS DE LIGNE TRESSÉ 2007

www.club-mouche-cornouaille.fr

Réalisation : **Frédéric ROSPARS**

## MATERIEL DE MONTAGE :


- ✚ Une planche de 200 x 10cm.
- ✚ 6 bouchons en liège.
- ✚ 8 vis à bois de 55mm environ.
- ✚ 1 crochet à rideau et 1 pointe.
- ✚ 2 petites agrafes.
- ✚ 2 plombs de 100gr environ.
- ✚ 1 bobine de fil de 8, 10 ou 12/100.



**PRECISION :** L'écart entre les bouchons n'est donné qu'à titre indicatif suivant le désir d'obtenir un bas de ligne raide et rapide ou un bas de ligne lent et plus souple.

### Confection du demi bas de ligne droit.

1) Faire une boucle simple et la poser sur le bouchon 1d. Aller au bouchon 2d en prenant soin de tourner de la droite vers la gauche autour de celui-ci pour retourner au bouchon 1d afin d'obtenir 7 brins. Du 7<sup>ème</sup> brin, allez au 3d pour obtenir 5 brins en passant la bobine entre les 7 brins (2). Recommencer l'opération entre le bouchon 3d et le crochet 1 pour obtenir 3 brins.



Détail du passage du fil.