



Monteur :

Joël Bougain



1

Allez avec la soie de montage à la courbure. Formez une boucle, insérez les fibres de CDC dans la boucle et twistez le dubbing.



2

Enroulez le dubbing en le tassant tout en le rabattant sur l'arrière. Formez un second dubbing.




5

Répétez deux fois l'opération en tassant bien vers l'arrière.

Dressez un dubbing noir, formez le thorax. Formez une boucle avec la soie noire. Formez la tête et bloquez par trois demi-boucles. Vernissez la tête. Coupez la boucle en deux pour former les antennes.



3



4

Positionnez en V, deux pointes de hackle CDC.

**HAMEÇON :** N° 12 hampe longue.

**SOIE DE MONTAGE :** Nano fil.

**ABDOMEN :** Dubbing CDC gris foncé et jaune.

**TÊTE :** Soie noire 8/0.

**AILES :** Pointes de plume de CDC gris souris.

**THORAX :** Dubbing CDC ou dubbing naturel noir.

**ANTENNES :** Soie noire 8/0.