



Souris en poils de cervidés

STR 12100

2011-2012

Brochet, Black-bass	Surface	Streamer
Monteur : Erwan Roux	Été / automne	Rivières, Etangs , Canaux

Informations : Les rongeurs aquatiques adultes et surtout juvéniles rentrent dans l'alimentation de certains poissons carnassiers. Ce montage est ici intéressant car les poils de cervidé permettent de faire de gros sliders qui restent facile à lancer avec un matériel carnassier. Le slider doit être récupéré régulièrement et sans pause style « roly polly » pour imiter une souris en difficulté qui nage à la surface de l'eau ou qui traverse d'une berge à l'autre.





hameçon	Kamazan B940 2/0
Anti-Herbe	Corde à piano 40/100
Queue	Lanière de cuir
corps	Poils de chevreuil
Moustaches	Fil Maxima 30/100
Oreilles	Morceaux de cuir collés à l'époxy
yeux	2 perles noires plastiques collées à l'époxy
soie de montage	Flat Waxed Nylon Noire (solide)

1ère étape:

Préparation de l'anti-herbe : à l'aide d'une pince plate et à becs ronds, plier un morceau de corde à piano 40/100 en deux; plier la corde doublée à 1.5 cm de son extrémité, ajuster-là sur l'hameçon, plier maintenant l'autre extrémité, couper à l'aide d'une pince coupante en laissant 1/2 cm (partie qui sera fixée sur l'hameçon).

Préparation des oreilles et de la queue: Dans une bande de cuir d'1 mm d'épaisseur, couper une queue de 5cm de long et 3 mm de large se terminant en pointe. Couper les deux oreilles (8mm sur 8 mm).



2ème étape:

Placer l'hameçon dans l'étau, fixer la queue près de la courbure en collant celle-ci à la cyanolite et en la fixant avec le fil de montage.

Remarque : L'hameçon doit être parfaitement nu sur le reste de la hampe



3ème étape:

Poser une bonne pincée de poils de chevreuil sur la hampe juste devant la queue. Fixer les poils par un tour non serré, un autre tour serré et lâcher le tout, les poils se repartissent autour de la hampe, faire quelques tours à l'intérieur des poils pour les fixer. Tasser les poils vers l'arrière avec vos ongles ou utiliser un tasse-poils (brassie). Recommencer l'opération jusqu'à 7 ou 8 mm de l'œillet.



4ème étape:

Fixer les moustaches en fil maxima 30/100 par des nœuds en huit. Fixer l'anti-herbe avec cyanolite et fil de montage juste devant les moustaches en laissant l'œillet de l'hameçon libre.



Remarques :

Vous pouvez aussi fixer l'anti-herbe tout au départ au commencement du montage du streamer.

5ème étape:

Remettre une petite pincée de poils devant les moustaches pour finir le streamer et cacher la fixation de l'anti-herbe. Attention : comme il y a déjà des enroulements de fil de montage à ce niveau, les poils de cervidés ne se repartiront pas comme il faut sur la hampe si on ne tire pas assez fort d'où l'intérêt d'un fil solide. Faire un Whip-finish, couper et mettre une goutte de cyanolite sur le nœud. Tailler dans les poils pour former le corps de la souris en mettant bien plat en dessous pour que le streamer puisse bien reposer sur l'eau.



6ème étape

A l'aide du ciseau, former l'emplacement des yeux et des oreilles et coller ces derniers à l'époxy 2 composants pour terminer le streamer.

